## KONFIGURACJA DHCP W UBUNTU SERVER 18.04

## I. Połączenie dwóch hostów.

😟 Ubuntu-S-18-04 - Ustawie	nia ? ×	6	🧿 Ubu	untu-Desktop-18-04 - U	stawienia ? X
Dgólne	Sieć			Ogólne	Sieć
System	Karta 1 Karta 2 Karta 3 Karta 4			System	Karta 1 Karta 2 Karta 3 Karta 4
Ekran	✓ Włącz kartę sieciową	[		Ekran	✓ Włącz kartę sieciową
Pamięć	Podłączona do: Sieć wewnętrzna 🔻		$\bigcirc$	Pamięć	Podłączona do: Sieć wewnętrzna 🔻
🕩 Dźwięk	Nazwa: LAN-U ✓		ı 🌗	Dźwięk	Nazwa: LAN-U V
📑 Sieć		[	<b>.</b>	Sieć	
Porty szeregowe		1	ا 🏈	Porty szeregowe	
🖉 USB			Ø	USB	
Udostępniane foldery				Udostępniane foldery	
Interfejs użytkownika			Ξ.	Interfejs użytkownika	
	OK Anuluj				OK Anuluj

Na początku musimy podłączyć do naszego serwera jakiegoś klienta. Będzie nim host z zainstalowanym systemem Ubuntu Desktop 18.04. W ustawieniach naszego Virtual Box'a klient i serwer muszą mieć ustawione na swoich interfejsach sieciowych **Sieć wewnętrzną** i taką samą





Sprawdzamy na kliencie (Ubuntu Desktop) ustawienia karty sieciowej. Uruchamiamy terminal i wydajemy polecenie **ip a**. Widzimy, że interfejs **enp0s3** nie ma przypisanego adresu IP i dlatego teraz musimy go skonfigurować

Anuluj		Przewodowe		Zastosuj
formacje To	ożsamość	IPv4 IPv6 Zabezpieczer	nia	
Metoda IPv	4 0	Automatycznie (DHCP)	○ Tylko Link-Local	
	•	Ręcznie	<ul> <li>Wyłączone</li> </ul>	
Adresy		Maslassiasi	D	
10.80.80.11	0	255.255.255.0	10.80.80.1	8
				8
DNS 10.80.80.1			Automatycznie	
DNS 10.80.80.1 Należy oddziel	ić adresy IP p	rzecinkami	Automatycznie	
DNS 10.80.80.1 Należy oddziel Trasy	ić adresy IP p	rzecinkami	Automatycznie	
DNS 10.80.80.1 Należy oddziel Trasy Adre	ić adresy IP p	rzecinkami Maska sieci	Automatycznie	

Możemy to zrobić poprzez konfigurację pliku znajdującego się w katalogu /etc/natplan lub w trybie graficznym, uruchamiając Sieć. Tam wybieramy Przewodowe, włączamy je i wchodzimy w Opcje, gdzie wprowadzamy adres IP, maskę, bramę i DNS. Wykorzystujemy adresację z

podsieci, obowiązującej na serwerze

٩	Ustawienia	Sieć	
(1-	Wi-Fi		
*	Bluetooth	Przewodowe +	
٩	Tło	Połączone - 1000 Mb/s	1
D	Dok	Anuluj Przewodowe Zastosuj	
	Powiadomienia		
۹	Wyszukiwanie	Adres IPv4 10.80.80.110	
ê	Region i język	Adres IPv6 fe80::4b28:1c38:8b21:93fb	
•	Ułatwienia dostępu	Adres sprzętowy 08:00:27:B5:DE:E5 Domyślna trasa 10.80.80.1	
ŧÐs	Konta online	DNS 10.80.80.1	
Ш	Prywatność	🛛 Łączenie automatyczne	
<	Udostępnianie	🛛 Dostępna dla innych użytkowników	
40	Dźwięk	Ograniczenie użycia danych w tle Odpowiednie dla połączeń z opłatami lub limitami.	
Ge	Zasilanie		
Q2	Sieć	Usuń profil połączenia	

Po kliknięciu przycisku **Zastosuj** wyłączamy i włączamy kartę sieciową (suwak w prawym górnym rogu). Widać, że konfiguracja została pobrana właściwie

				ste	ve@komp11	0: ~			(	- • •
Plik	Edycja	Widok	Wyszukiwanie	Terminal	Pomoc					
stev	e@komp	110:~\$	ip a							
1: l	.o: <l0< td=""><td>OPBACK</td><td>,UP,LOWER_UP</td><td>'&gt; mtu 65</td><td>536 qdisc</td><td>noqueue</td><td>state</td><td>UNKNOWN</td><td>group d</td><td>lefaul</td></l0<>	OPBACK	,UP,LOWER_UP	'> mtu 65	536 qdisc	noqueue	state	UNKNOWN	group d	lefaul
τqι	link/l	oopbacl	< 00:00:00:0	0:00:00	brd 00:00:	:00:00:00	:00			
	inet 1	27.0.0	.1/8 scope h	ost lo						
	val	id_lft	forever pre	ferred_l	.ft forever	г				
	inet6	::1/128	3 scope host	S 1	<b>6 • •</b> • • • • • • • • • • • • • • •					
2. 6	J6V ∙S≥0∩n		τοrever pre	τеггед_ι Δςτ μρ μ	OWER LIPS n	r ntu 1500	adisc	fa codel	Istate	
oup	defaul	t glen	1000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		100 1500	40050	rq_couc	50000	or gr
. <u> </u>	link/e	ther O	3:00:27:b5:d	e:e5 bro	ff:ff:ff	:ff:ff:ff	:			
	inet 1	0.80.80	0.110/24 brd	10.80.8	30.255 scor	be global	порге	fixroute	e enp0s3	;
	val inote	ld_lft fo@@	torever pre	terred_l	.ft forever	r Link nonr	ofive	uto		
	val	id lft	forever pre	ferred 1	ft forever	г	ertxit	ule		
stev	ve@komp	110:~\$								

Możemy też w terminalu sprawdzić poleceniem **ip a**. Jak widać, wszystko się zgadza, interfejs jest włączony

steve@komp110: ~	
Plik Edycja Widok <u>Wyszukiwanie Terminal P</u> omoc	
<pre>steve@komp110:~\$ ping 10.80.80.1 -c 4 PING 10.80.80.1 (10.80.80.1) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 10.80.80.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.508 ms 64 bytes from 10.80.80.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.904 ms 64 bytes from 10.80.80.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.895 ms 64 bytes from 10.80.80.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.854 ms 10.80.80.1 ping statistics 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3009ms rtt min/avg/max/mdev = 0.508/0.790/0.904/0.165 ms steve@komp110:~\$</pre>	
Teraz pozostaje nam już tylko sprawdzić połączenie między klientem, a serwere	m
wykorzystując polecenie <b>ping</b> . Ping z klienta na serwer	
🕎 Ubuntu-S-18-04 [Uruchomiona] - Oracle VM VirtualBox —	
Plik Maszyna Widok Wejście Urządzenia Pomoc	
administrator@serwer110:~\$ ping 10.80.80.110 –c 4 PING 10.80.80.110 (10.80.80.110) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 10.80.80.110: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.544 ms 64 bytes from 10.80.80.110: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.903 ms 64 bytes from 10.80.80.110: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.904 ms 64 bytes from 10.80.80.110: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.901 ms	
10.80.80.110 ping statistics 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3033ms rtt min/avg/max/mdev = 0.544/0.813/0.904/0.155 ms administrator@serwer110:~\$	
A teraz ping z serwera na klienta. Jak widać pingi działają w obie strony	

```
administrator@serwer110:<sup>*</sup>% ping 8.8.8.8 -c 4

PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=117 time=32.8 ms

64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=117 time=28.1 ms

64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=117 time=27.8 ms

64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=117 time=28.0 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---

4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms

rtt min/avg/max/mdev = 27.862/29.210/32.831/2.092 ms

administrator@serwer110:<sup>*</sup>% ping google.pl -c 4

PING google.pl (142.250.186.67) 56(84) bytes of data.

64 bytes from fra24s05-in-f3.1e100.net (142.250.186.67): icmp_seq=1 ttl=117 time=28.4 ms

64 bytes from fra24s05-in-f3.1e100.net (142.250.186.67): icmp_seq=3 ttl=117 time=28.1 ms

64 bytes from fra24s05-in-f3.1e100.net (142.250.186.67): icmp_seq=3 ttl=117 time=28.1 ms

64 bytes from fra24s05-in-f3.1e100.net (142.250.186.67): icmp_seq=3 ttl=117 time=28.1 ms

64 bytes from fra24s05-in-f3.1e100.net (142.250.186.67): icmp_seq=3 ttl=117 time=27.7 ms

--- google.pl ping statistics ---

4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms

rtt min/avg/max/mdev = 27.750/28.344/29.103/0.539 ms

administrator@serwer110:<sup>**</sup>$
```

Zanim przejdziemy do instalacji serwera dhcp, powinniśmy sprawdzić czy mamy dostęp do Internetu. Wykonujemy to poleceniem: **ping 8.8.8.8** oraz **ping www.google.pl**. Jak widać jest

## II. Instalacja serwera dhcp w Ubuntu Server 18.04.

administrator@serwer110:~\*s sudo apt install isc-dhcp-server -y [sudo] password for administrator. Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done Suggested packages: isc-dhcp-server-ldap policycoreutils The following NEW packages will be installed: isc-dhcp-server 0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 14 not upgraded. Need to get 446 kB of archives. After this operation, 1479 kB of additional disk space will be used. Get:1 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 isc-dhcp-server amd64 4.3.5-3ubu ntu7.1 [446 kB] Fetched 446 kB in 0s (1884 kB/s) Preconfiguring packages ... Selecting previously unselected package isc-dhcp-server. (Reading database ... 104922 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../isc-dhcp-server\_4.3.5-3ubuntu7.1[... Setting up isc-dhcp-server (4.3.5-3ubuntu7.1) ... Setting up isc-dhcp-server (4.3.5-3ubuntu7.1) ... Processing triggers for systemd (237-3ubuntu7.1) ... Processing triggers for ureadahead (0.100.0-21) ... administrator@serwer110:~\$

Teraz możemy zainstalować usługę serwera dhcp. Wystarczy wydać polecenie **sudo apt install isc-dhcp-server -y**. Jak widać wszystko przebiegło pomyślnie

```
administrator@serwer110:~$ sudo systemctl status isc–dhcp–server
           isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
            Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2021–02–26 21:56:44 UTC; 3min 12s ago
                  Docs: man:dhcpd(8)
        Main PID: 2515 (code=exited, status=1/FAILURE)
     Feb 26 21:56:44 serwer110 dhcpd[2515]: Not configured to listen on any interfaces!
Feb 26 21:56:44 serwer110 systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Failed with result 'exit-code'.
Feb 26 21:56:44 serwer110 dhcpd[2515]:
    Feb 26 21:56:44 serwer110 dhcpd[2515]:
Feb 26 21:56:44 serwer110 dhcpd[2515]: If you think you have receiv
Feb 26 21:56:44 serwer110 dhcpd[2515]: than a configuration issue p
Feb 26 21:56:44 serwer110 dhcpd[2515]: bugs on either our web page
Feb 26 21:56:44 serwer110 dhcpd[2515]: before submitting a bug. Th
Feb 26 21:56:44 serwer110 dhcpd[2515]: process and the information of
Feb 26 21:56:44 serwer110 dhcpd[2515]: process and the information of
Feb 26 21:56:44 serwer110 dhcpd[2515]: process and the information of
Feb 26 21:56:44 serwer110 dhcpd[2515]: process and the information of
Feb 26 21:56:44 serwer110 dhcpd[2515]: process and the information of
Feb 26 21:56:44 serwer110 dhcpd[2515]: process and the information of Feb 26 21:56:44 serwer110 dhcpd[2515]: process and the information of Feb 26 21:56:44 serwer110 dhcpd[2515]: process and the information of Feb 26 21:56:44 serwer110 dhcpd[2515]: process and the information of Feb 26 21:56:44 serwer110 dhcpd[2515]: process and the information of Feb 26 21:56:44 serwer110 dhcpd[2515]: process and the information of Feb 26 21:56:44 serwer110 dhcpd[2515]: process and the information of Feb 26 21:56:44 serwer110 dhcpd[2515]: process and the information of Feb 26 21:56:44 serwer110 dhcpd[2515]: process and the information of Feb 26 21:56:44 serwer110 dhcpd[2515]: process and the information of Feb 26 21:56:44 serwer110 dhcpd[2515]: process and the information of Feb 26 21:56:44 serwer110 dhcpd[2515]: process and the process and proces
     Feb 26 21:56:44 serwer110 dhcpd[2515]: exitin
lines 1–16/16 (END)
 Sprawdzamy czy nasza usługa działa poleceniem sudo systemctl status isc-dhcp-server. Jak
             widzimy jeszcze nie, a to oznacza, że musimy ją skonfigurować. Najpierw edytujemy
                                     odpowiedni plik poleceniem sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
                                                                                                             /etc/default/isc-dhcp-server
    GNU nano 2.9.3
                                                                                                                                                                                                                                                            Modified
    Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)
# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
 #DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf
# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid
 # Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "ethO eth1".
INTERFACESv4="enpOs8"
INTERFACESv6=
```

Następnie wskazujemy, który interfejs powinien obsługiwać żądanie dhcp. U nas będzie to **enp0s8**. Wprowadzamy go i zapisujemy zmiany w pliku

	GNU nano 2.9.3	/etc/dhcp/dhcpd.conf	Modified
	∦ dhcpd.conf		
	≁ ¥ Sample configuration file <sup>.</sup> *	for ISC dhapd	
7	√ ¥ Attention: If /etc/ltsp/dho ¥ configuration file instead ¥	cpd.conf exists, that will be used as of this file.	
	¥ option definitions common : option domain–name "egzamin. option domain–name–servers 10	to all supported networks local"; D.80.80.1;	
C T	default−lease−time 600; max−lease−time 7200;		
7 7 7 7	Y The ddns-updates-style para Y attempt to do a DNS update Y behavior of the version 2 ; Y have support for DDNS.) ddns-update-style none;	ameter controls whether or not the server will when a lease is confirmed. We default to the packages ('none', since DHCP v2 didn't	
1	¥ If this DHCP server is the ¥ network, the authoritative authoritative;	official DHCP server for the local directive should be uncommented.	
7	¥ Use this to send dhcp log n ¥ have to hack syslog.conf to ¥log–facility local7;	messages to a different log file (you also o complete the redirection).	
1	¥ No service will be given on ¥ DHCP server to understand <sup>.</sup>	n this subnet, but declaring it helps the the network topology.	
-	`G Get Help <sup>^</sup> O Write Out `X Fxit	`W Where Is _^K Cut TextJ JustifyC Cur A	Pos <mark>M-U</mark> Undo
	Następnie edytujemy Wprowadzamy klika zr	kolejny plik poleceniem <b>sudo nano /etc/dhcp/</b>	dhcpd.conf.
	Następnie edytujemy Wprowadzamy klika zr domenę <b>egzamin.local</b> o	kolejny plik poleceniem <b>sudo nano /etc/dhcp/</b> nian, np. w opcjach wspólnych dla wszystkich raz <b>authoritative</b> uaktywniamy. Zapisujemy zr	dhcpd.conf. sieci dodamy miany w pliku i
	Następnie edytujemy i Wprowadzamy klika zr domenę <b>egzamin.local</b> or	kolejny plik poleceniem <b>sudo nano /etc/dhcp/</b> nian, np. w opcjach wspólnych dla wszystkich raz <b>authoritative</b> uaktywniamy. Zapisujemy zr przechodzimy do kolejnej jego sekcji	dhcpd.conf. sieci dodamy niany w pliku i
( # # # #}	Następnie edytujemy Wprowadzamy klika zr domenę <b>egzamin.local</b> or GNU nano 2.9.3 range dynamic-bootp 10.254.3 option broadcast-address 10 option routers rtr-239-32-1	kolejny plik poleceniem <b>sudo nano /etc/dhcp/</b> nian, np. w opcjach wspólnych dla wszystkich raz <b>authoritative</b> uaktywniamy. Zapisujemy zr przechodzimy do kolejnej jego sekcji /etc/dhcp/dhcpd.conf 239.40 10.254.239.60; .254.239.31; .example.org;	dhcpd.conf. sieci dodamy miany w pliku i <sup>Modified</sup>
( ### ##} # () () () () () () () () () () () () () (	Następnie edytujemy i Wprowadzamy klika zr domenę <b>egzamin.local</b> or GNU nano 2.9.3 range dynamic-bootp 10.254.3 option broadcast-address 10 option routers rtr-239-32-1 A slightly different configur onet 10.80.80.0 netmask 255.3 range 10.80.80.150 10.80.80.3 option domain-name-servers 10 option domain-name "egzamin. option subnet-mask 255.255.3 option routers 10.80.80.1; option broadcast-address 10.4 default-lease-time 600; max-lease-time 7200;	kolejny plik poleceniem <b>sudo nano /etc/dhcp/</b> mian, np. w opcjach wspólnych dla wszystkich raz <b>authoritative</b> uaktywniamy. Zapisujemy zr przechodzimy do kolejnej jego sekcji /etc/dhcp/dhcpd.conf 239.40 10.254.239.60; .254.239.31; .example.org; cation for an internal subnet. 255.255.0 { 199; 0.80.80.1; 10cal''; 255.224; 30.80.255;	dhcpd.conf. sieci dodamy miany w pliku i Modified
###3 #sul () () () ###3 ###3 ###3	Następnie edytujemy i Wprowadzamy klika zr domenę <b>egzamin.local</b> or GNU nano 2.9.3 range dynamic-bootp 10.254.3 option broadcast-address 10 option routers rtr-239-32-1 A slightly different configue onet 10.80.80.0 netmask 255.3 range 10.80.80.150 10.80.80.1 option domain-name "egzamin. option domain-name "egzamin. option subnet-mask 255.255.3 option subnet-mask 255.255.3 option routers 10.80.80.1; option broadcast-address 10.4 default-lease-time 600; max-lease-time 7200; Hosts which require special of nost statements. If no addr allocated dynamically (if pos will still come from the hos	kolejny plik poleceniem <b>sudo nano /etc/dhcp/</b> nian, np. w opcjach wspólnych dla wszystkich raz <b>authoritative</b> uaktywniamy. Zapisujemy zr przechodzimy do kolejnej jego sekcji /etc/dhcp/dhcpd.conf 239.40 10.254.239.60; .254.239.31; .example.org; pration for an internal subnet. 255.255.0 { 199; 0.80.80.1; 10cal"; 255.224; 30.80.255; configuration options can be listed in ress is specified, the address will be ssible), but the host-specific information t declaration.	dhcpd.conf. sieci dodamy miany w pliku i Modified
######################################	Następnie edytujemy i Wprowadzamy klika zr domenę <b>egzamin.local</b> or GNU nano 2.9.3 range dynamic-bootp 10.254.3 option broadcast-address 10 option routers rtr-239-32-1 A slightly different configue onet 10.80.80.0 netmask 255.3 range 10.80.80.150 10.80.80.3 option domain-name-servers 10 option domain-name-servers 10 option domain-name "egzamin. option domain-name "egzamin. option subnet-mask 255.255.3 option fouders 10.80.80.1; option broadcast-address 10.4 default-lease-time 600; max-lease-time 7200; Hosts which require special of nost statements. If no addi allocated dynamically (if pos will still come from the hos: bost passacaglia { hardware ethernet 0:0:c0:5d filename "vmunix.passacaglia server-name "toccata.example"	<pre>kolejny plik poleceniem sudo nano /etc/dhcp/ mian, np. w opcjach wspólnych dla wszystkich raz authoritative uaktywniamy. Zapisujemy zr przechodzimy do kolejnej jego sekcji</pre>	dhcpd.conf. sieci dodamy miany w pliku i Modified

z naszej podsieci:

## adres podsieci: 10.80.80.0 maska podsieci: 255.255.255.0 zakres serwera dhcp (50 adresów): 10.80.80.150 10.80.80.199 adres serwera DNS: 10.80.80.1 nazwa domeny: "egzamin.local" adres routera: 10.80.80.1 adres rozgłoszeniowy: 10.80.80.255 czasy dzierżawy pozostawiamy bez zmian

Zapisujemy zmiany i zamykamy nasz plik

administrator@serwer110:~≸ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
administrator@serwer110:~≸ sudo systemctl status isc−dhcp−server
• isc-dhcp-server.service – ISC DHCP IPv4 server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Fri 2021–02–26 22:15:16 UTC; 9s ago
Docs: man:dhcpd(8)
Main PID: 2755 (dhcpd)
Tasks: 1 (limit: 2317)
CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
└─2755 dhcpd –user dhcpd –group dhcpd –f –4 –pf /run/dhcp–server/dhcpd.pid –cf /etc/dhcp
Feb 26 22:15:16 serwer110 dhcpd[2755]: Sending on LPF/enp0s8/08:00:27:80:6c:33/10.80.80.0/24
Feb 26 22:15:16 serwer110 dhcpd[2755]:
Feb 26 22:15:16 serwer110 dhcpd[2755]: No subnet declaration for enp0s3 (192,168,1.66).
Feb 26 22:15:16 serwer110 dhcpd[2755]: ** Ignoring requests on enp0s3. If this is not what
Feb 26 22:15:16 serwer110 dhcpd[2755]: you want, please write a subnet declaration
Feb 26 22:15:16 serwer110 dhcpd[2755]: In your dhcpd.cont file for the network segment
Feb 26 22:15:16 serwer110 dhcpd[2755]: to which interface enp0s3 is attached. **
Feb 26 22:15:16 serwer110 dhcpd[2755]:
Feb 26 22:15:16 serwer110 dhcpd[2755]: Sending on Socket/tallback/tallback-net
Feb 26 22:15:16 server110 dhcpd[2/55]: Server starting service.
11nes 1-19/19 (END)
administrator@serwer110:"\$ _

Następnie uruchamiamy nasz serwer dhcp poleceniem **sudo systemctl start isc-dhcpserver** oraz sprawdzamy czy usługa została włączona poleceniem **sudo systemctl status iscdhcp-server**. Jak widać nasza usługa działa

```
steve@komp110: ~
                                                                                  Plik Edycja Widok Wyszukiwanie Terminal Pomoc
steve@komp110:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK, UP, LOWER UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default glen 1000
    link/ether 00:00:27:b5:de:e5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.80.80.110/24 brd 10.80.80.255 scope global noprefixroute enp0s3
    valld_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::4b28:1c38:8b21:93fb/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
steve@komp110:~$
```

Teraz idziemy na klienta i sprawdzamy czy serwer dhcp przydzieli nam odpowiedni adres. Jak widzimy, mamy adres nie z puli serwera dhcp, ale wynika to z tego, że mamy przypisany ręcznie do karty sieciowej. Przestawiamy zatem na dhcp

Anuluj		I	Przewodowe		Zastosuj
nformacje	Tożsamość	IPv4 IPv6	Zabezpieczenia		
Metoda I	Pv4	• Automatyo • Ręcznie	znie (DHCP)	○ Tylko Lin ○ Wyłączor	k-Local ne
DNS				Automatyczni	ie 📔
Należy oddz	zielić adresy IP j	przecinkami			
Trasy				Automatyczni	ie 🚺 🗌
Trasy	dres	Maska	sieci	Automatyczni Brama	e Parametry

Znanym już sposobem uruchamiamy **Sieć**. Tam wybieramy **Przewodowe**, wchodzimy w **Opcje** i w zakładce **Ustawienia IPv4** ustawiamy **Automatycznie**. Zapisujemy zmiany i restartujemy ustawienia sieciowe

٩	Ustawienia	Sieć	
((:-	Wi-Fi		
*	Bluetooth	Przewodowe +	
9	Tło	Połączone - 1000 Mb/s	
D	Dok	Anuluj Przewodowe Zastost	j
A	Powiadomienia	Informacje Tożsamość IPv4 IPv6 Zabezpieczenia	
۹	Wyszukiwanie	Prędkość połączenia 1000 Mb/s	
ê	Region i język	Adres IPv4 10.80.80.150	
٥	Ułatwienia dostępu	Adres sprzętowy 08:00:27:B5:DE:E5	
€Ds	Konta online	Domyślna trasa 10.80.80.1	
ىك	Prywatność	DNS 10.80.80.1	
<	Udostępnianie	<ul> <li>Łączenie automatyczne</li> <li>Docteopa dla jopych użytkowników</li> </ul>	
40	Dźwięk	Ograniczenie użycia danych w tle	
Ge	Zasilanie	Odpowiednie dla połączeń z opłatami lub limitami.	
₽?	Sieć	Usuń profil połączenia	

Po restarcie sprawdzamy w **Opcjach** co pobrała nasza karta. Jak widzimy karta sieciowa pobrała pierwszy dostępny adres, czyli 10.80.80.150



Przechodzimy do terminala i poleceniem **ip a** sprawdzamy adresację. Jak widzimy karta sieciowa pobrała pierwszy dostępny adres, czyli 10.80.80.150

Wi	ersz polecenia	-	×
C:\Users\zse110>ipconfig			^
Windows IP Configuration			
Ethernet adapter Ethernet:			
Connection-specific DNS Suffix . Link-local IPv6 Address IPv4 Address Subnet Mask	: egzamin.local : fe80::4500:9da5:3fb4:4a5c%3 : 10.80.80.151 : 255.255.255.0 : 10.80.80.1		
Tunnel adapter isatap.egzamin.local:			
Media State . Connection-specific DNS Suffix .	: Media disconnected :		
C:\Users\zse110 <mark>&gt;ping 10.80.80.150</mark>			
Pinging 10.80.80.150 with 32 bytes of Reply from 10.80.80.150: bytes=32 tin Reply from 10.80.80.150: bytes=32 tin Reply from 10.80.80.150: bytes=32 tin Reply from 10.80.80.150: bytes=32 tin	f data: me=1ms TTL=64 me=1ms TTL=64 me<1ms TTL=64 me<1ms TTL=64		
Ping statistics for 10.80.80.150: Packets: Sent = 4, Received = 4, Approximate round trip times in mill: Minimum = Oms, Maximum = 1ms, Ave	Lost = 0 (0% loss), i-seconds: erage = 0ms		
C:\Users\zse110>			~

Możemy też sprawdzić (jeśli mamy taką fizyczną możliwość) co będzie pobierał drugi klient, z systemem operacyjnym Windows. Uruchamiamy wiersz poleceń i wpisujemy **ipconfig**. Jak widzimy karta sieciowa pobrała kolejny dostępny adres, czyli 10.80.80.151. Możemy nawet "puścić pinga" na drugiego klienta



Z poziomu serwera możemy też sprawdzić kto obecnie jest do nas podłączony (korzysta z dzierżawy). Używamy do tego polecenia **sudo dhcp-lease-list**. Jak widać wszystko się zgadza, mamy dwóch klientów z właściwymi adresami



# You can declare a class of clients and then do address allocation

Na koniec możemy zarezerwować konkretny adres IP dla konkretnego hosta. Edytujemy plik **sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf** i tam dopisujemy rezerwację adresu. Podajemy nazwę hosta, adres IP oraz adres MAC komputera dla którego dokonujemy rezerwacji. U nas rezerwujemy adres IP 10.80.80.33. Zapisujemy i restartujemy serwer dhcp



Resetujemy też ustawienia karty sieciowej na kliencie i sprawdzamy adres. Jak widzimy działa